

 La Fraternelle de la Gendarmerie Royale	CHAPITRE : MANUEL DE PRELEVEMENT	REFERENCE :WS PM ENR 09
	ENREGISTREMENT TITRE : PRELEVEMENT GENITAL FEMININ	VERSION-11

Indexation : SPM

PGF

Conditions de Prélèvement :

- Le prélèvement doit se faire en dehors de tout traitement local (antiseptiques, crèmes, gels, savons).
- Le prélèvement doit se pratiquer, de préférence, avant la miction matinale sinon, la patiente devra attendre **1 heure** après avoir uriné.
- La patiente doit s'abstenir de toute toilette intime avant le prélèvement.
- Il est préférable d'éviter le prélèvement pendant les menstruations.
- La patiente ne doit pas avoir eu de rapport sexuel depuis la veille.
- En plus pour chlamydia, éviter en cas de présence de saignements et de présence abondante de mucus.

Protocole de recueil : ☞ Ce protocole doit être scrupuleusement suivi pour garantir la fiabilité des résultats.

Renseignements cliniques :

	OUI	NON
• Grossesse ? Si oui, âge (DDR).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Contraception ? Si oui, hormonale ou stérilet ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Traitement antibiotique ? Si oui Lequel ? :.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Sécrétion et exsudats ? Abondance :..... Aspect :..... Odeur :.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Prurit ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Cervicite ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Micro-organisme	Prélèvement	Matériel	Protocole de prélèvement
Germes banaux	Vaginal	ET480CE	Ecouvillonner les sécrétions avec ET480CE
	Vulvaire	ET480CE	Ecouvillonner les sécrétions, ou directement au niveau des lésions inflammées avec ET480CE
Gonocoque	Endocervical	ET480CE	Endocervical : ✘ Commence par nettoyer l'exocol, en éliminant les sécrétions, avec une lingette de Bétadine puis rincer avec une compresse stérile imprégnée du NACL qui seront ensuite jetées dans le conteneur approprié, <ul style="list-style-type: none"> ➤ Introduit délicatement, dans l'endocol, sur une longueur de 1 à 1,5 cm, l'écouvillon ET 480 CE adéquat : avec milieu de transport (ET 480 CE) pour la recherche du gonocoque ➤ Effectue six rotations successives (alternativement, 3 dans un sens puis 3 dans l'autre) en frottant légèrement la muqueuse pour ramener de la glaire cervicale et des cellules endocervicales, ➤ Retire l'écouvillon en prenant soin de ne pas toucher les parois vaginales, ➤ Remplace l'écouvillon dans son milieu de transport
	Vulvaire	ET480CE	Vulvaire : Ecouvillonner délicatement par grattage de la muqueuse vulvaire avec ET 480CE
Mycoplasme	Endocervical	ES MTA3	Endocervical : ✘ Commence par nettoyer l'exocol, en éliminant les sécrétions, avec une lingette de Bétadine puis rincer avec une compresse stérile imprégnée du NACL qui seront ensuite jetées dans le conteneur approprié, <ul style="list-style-type: none"> ➤ introduire un ES dans l'endocol sur 1 à 1,5 cm, et écouvillonner par rotations (une dizaine) en frottant légèrement la muqueuse endocervicale. → La partie distale de l'ES est immédiatement immergée et agiter dans un tube du MTA3 .le liquide de l'écouvillon est exprimer sur les parois du tube, puis l'écouvillon est retiré et jeté.
	Vulvaire	ES MTA3	Vulvaire : Bien gratter la muqueuse vulvaire de manière à ramener les cellules superficielles.
Chlamydia	Endocervical	Xpert CT/NG Vaginal/ Endocervical	Endocervical : ✘ Commence par nettoyer l'exocol, en éliminant les sécrétions, avec une lingette de Bétadine puis rincer avec une compresse stérile imprégnée du NACL qui sera ensuite jetées dans le conteneur approprié, ensuite écouvillonner l'endocol avec l'écouvillon du kit par rotations dans le sens horaire pendant 10 à 30 secondes à l'intérieur du canal endocervical. ✘ → Ensuite remplace l'écouvillon dans son milieu de transport

ES=Ecouvillon stérile sans milieu de transport ,ET=Ecouvillon stérile avec milieu de transport ,MTA3=Milieu de transport mycoplasme A3

Renseignements Patient :

Nom :.....
Prénom :.....
CIN :.....
Téléphone :.....

Renseignements Médecin :

Nom :.....
Prénom :.....
Téléphone :.....

Recueil:

Jour:.....Heure(s)..... Minute(s)

☞ **Les écouvillons doivent parvenir au LRAM au maximum 2 heures après le recueil et avant midi.**

Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la salle « Réception des Prélèvements biologiques».

RESERVE AU LABORATOIRE

Réception du prélèvement :

Jour:.....Heure(s)..... Minute(s)

Infirmier :.....

Visa technicien d'analyse :

Auteur : SEDRAOUI ASMAE	Vérificateur : BALAFREJ Assya	Validation : BENTALEB Lamiaa 2021-11-25	Approbation : EL KABBAJ Saâd 2021-11-25	Application : : 2021-11-25	Page 1 / 1 Edité le : 16 juin 2022
--------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	--